

Velkommen til FuseMail, e-mailkryptering

Kære kunde,

Tak for din bestilling af SecureMail fra Fusemail.

For at din oprettelse forløber optimalt, beder vi dig om at udføre punkterne fra 1-6.

- 1. Virksomhedscertifikat**
- 2. Firewall opsætning**
- 3. TLS aktivering**
- 4. MX records**
- 5. Ændring af Smarthost**
- 6. SPF ændring**

1. Virksomhedscertifikat

- I skal sende jeres virksomhedscertifikat til dk.cert@fusemail.com - Indsæt jeres virksomhedsnavn i emnefeltet.
- I skal sende adgangskoden til dk.certpass@fusemail.com - Indsæt jeres virksomhedsnavn i emnefeltet.
- Certifikatet købes hos DanID og skal være af typen OCES. Det skal eksporteres i et PK12 format.

2. Firewall opsætning

For at kunne levere mails til jer, skal i have åbnet for følgende ip adresser i jeres firewall:

185.38.180.0/22 (Subnet mask: 255.255.252.0)
89.104.206.0/23 (Subnet mask: 255.255.254.0)
89.104.216.0/23 (Subnet mask: 255.255.254.0)
192.162.216.0/22 (Subnet mask: 255.255.252.0)
185.37.140.0/24 (Subnet mask: 255.255.255.0)

3. TLS aktivering

TLS skal være aktiveret på jeres mailserver ind/udgående. E-mails bliver leveret til jeres mailserver i en krypteret forbindelse.

4. MX records

I bedes skifte jeres MX records til følgende adresser:

MX 10 mx12.comendosystems.com
MX 20 mx6.comendosystems.net

Hvis certifikat validering er påkrævet i jeres miljø i forhold til TLS, bedes I anvende følgende MX istedet:

MX 10 mx12.electric.net
MX 20 mx6.electric.net

5. Ændring af Smarthost

I bedes skifte jeres udgående SMTP smarthost til:

smtp12.comendosystems.com
smtp6.comendosystems.net

6. SPF ændring

Hvis i har opsat en SPF record på jeres domæne, bedes i tilføje følgende til jeres nuværende:

include:spf.comendosystems.com

Når alle punkter er gennemgået, skal en mail med teksten "Klar til sikkermail" sendes til dk.support@fusemail.com

Fusemail vil herefter færdiggøre din opsætning. Du modtager besked på e-mail når dette er udført. Du vil herefter kunne benytte din Sikkermail løsning fra Fusemail.